Manual

Del Usuario

Spy Phone Soft

Traido por:

www.ticoespia.com / info@ticoespia.com

San Jose, Costa Rica

Antes de instalar el software, asegúrese de tener un teléfono compatible y haber recibido un software generado para su número IMEI de su celular compatible. Si no es así el software NO funcionara en su teléfono

La Generación del Software puede durar de 1 día para otro después del pago

Terminología:

Teléfono objetivo (TP): teléfono donde se instala el software. (Teléfono de la Victima)
Número predefinido (PDN): número de teléfono donde se enviaran todas las copias en otras palabras el número de teléfono del celular que va a gobernar el TP.
Usuario Objetivo (TU): Dueño de el teléfono TP
Terceros (PR): persona la cual habla con el dueño del TP (Ej. El amante)

Características

Spy Phone : Escuchar el sonido ambiente de donde está el TP
Reenvió SMS : Envía copias duplicadas todos los SMS Entrante Salientes
Alertas SMS : Mensajes de alerta SMS cuando en el TP entran o salen llamadas con los números entrantes/salientes del TP

Interceptación de llamadas: Intercepta y escuchar llamada del TP y PR
Boot / SIM : Alertas cuando se enciende el celular o Si hay un cambio de SIM
Reinicio de software remoto: Reinicio del software remoto para arreglar problemas

Instalación del Software:

El archivo que se nos mando, lo debemos copiar al celular ya sea por cable USB, bluetooh, etc.

1. Ejecutar e instalar desde el sistema operativo del celular, siga todos los pasos indicados.
2. Si en la instalación ve un mensaje que dice "Update Complete" es que ya quedo instalado el software bien.
3. Si no le sale el mensaje del punto 2, debe irse al menú principal de teléfono y buscar un icono que dice "upd9", proceda a Ejecutarlo e instálelo. Una vez instalado puede borrar el icono si lo desea.
4. Reinicie el teléfono para que la instalación quede bien sin problemas

Configuración Inicial:

El teléfono TP Se controla por mensajes SMS al enviar un mensaje con un comando, debemos esperar por lo menos 5 minutos para recibir un mensaje de confirmación por parte del TP que el comando fue aplicado. El dueño del TP no se dará nunca cuenta de esta comunicación, porque será 100% invisible para el TU.

Programación de número PDN:

Después de haber instalado el software correctamente debemos indicarle al TP cuál será el número telefónico que lo va a gobernar (PDN).

Desde el celular PDN creamos nuevo mensaje SMS, en número destino ponemos el número del TP y en el contenido de mensaje vamos a poner los comandos respetando los espacios:

0000111 XXXXXXXX

Sustituimos las X por el número telefónico:

0000111 88490978

Activación de todas las funciones:

Por defecto el software si instala con todas las funciones desactivadas debemos activarlas enviando un SMS desde el PDN al TP con el comando siguiente:

0000222 1

Con esto ya tenemos nuestro software listo para usar.

Desactivación de Software:

Si estamos cansados de espiar el TP solo mandamos un SMS al TP con el siguiente comando:

0000222 0

Status del Software:

Para ver el status del software si queremos saber si las funciones están activadas debemos enviar el comando:

0000000

Reiniciar Software:

Para reiniciar el software remotamente debes enviar el comando:

0000999

Cuadro de comandos resumen:

	Activate	Deactivate
ALL features	0000222 1	0000222 0
Spyphone	0000333 1	0000333 0
Text Forward	0000444 1	0000444 0
Text Alert	0000555 1	0000555 0
Call Through	0000666 1	0000666 0
Boot/SIM	0000777 1	0000777 0
Location Info	0000888	
Restart	0000999	
Status	0000000	

Escuchar el sonido ambiente del TP:

Aquí basta con llamar desde el PDN al TP y el solito contestara la llamada silenciosamente, así podremos escuchar los sonidos ambientes / conversaciones de donde se encuentra la personas con el TU.

Si va usar esta función ponga su PDN en Mute, el teléfono TP Si entrara una llamada o el TU hace una llamada, su llamada Espia será cortada para evitar sospechas. Para que esto funcione el TP debe tener habilitada la llamada en espera en el teléfono. Esto se activa en el teléfono desde el Menú /Configuración/llamadas/ llamadas en espera. Si esto no está activado su llamada será desviada directamente al buzón de llamadas del TP

Interceptación de llamadas:

Si hay una llamada entrante el TP le enviara un mensaje indicándole que el TU está hablando con otra persona, usted tiene la opción si llamar al TP para interceptar y escuchar lo que hablan el TP y tercero (PR). Debe tener activada la función de llamada conferencia habilitada, esto se pide al ICE para que la active o proveedor de comunicaciones.

Por seguridad NUNCA debes decirle a nadie que el celular de tu victima tiene un software Espia instalado

Descargo de responsabilidad y de estado Legalidad

Le recomendamos encarecidamente que lea este documento de nuevo. Usted es responsable de decidir sobre la idoneidad de los productos ofrecidos para cualquier propósito en particular y para las consecuencias derivadas de su compra. Al comprar o realizar un pedido de cualquier producto a través del sitio NUESTROS o cualquiera de nuestras publicaciones o cualquier material que conecta directamente con nosotros usted reconoce que usted entiende completamente y han consultado el estado de legalidad través de un organismo respetado de gobierno. Usted está comprando en el entendimiento de que han hecho todos los medios apropiados para dar cumplimiento a ti mismo y comprender plenamente , las leyes aplicable sobre el material usado en este país o de su propio país y las consecuencias que pueda inferirse de su mal uso. No seremos responsables de fallo o mal funcionamiento de un teléfono causados por el uso de nuestro software. Utilice bajo a su propio riesgo